

COMENTARIOS SOBRE EL ESTÁNDAR DEL PASTOR ALEMÁN.

El objetivo de este escrito no es el de extenderse en un tratado o análisis exhaustivo del estándar sino el comentar a un nivel medio, sobre cada normativa.

A menudo escuchamos expresiones de algunos propietarios de perros pastores alemanes como:

“Me da igual como se vea el perro, siempre que él se pueda entrenar, pueda cuidar, y morder”

“No importa lo que dice el estándar en cuanto a tamaño, color, carácter, dentadura, angulaciones y movimiento, si mi perro es Champion entonces él es el estándar.”

“El Estándar y las exposiciones caninas no son importantes para la raza, yo nunca llevaré a mi perro a una exposición porque no hace falta, él es un pastor alemán con pedigree y eso es suficiente”

“Mi perro es elegante y bien grande y fuerte, peludo, se mueve bonito, con la cabeza levantada, con buena caída atrás, bonito color y buena cola, pero no entiendo por qué nunca gana una exposición, esos jueces están vendidos.”

“Si mi perro puede ganar una competencia de obediencia, entonces él es un perfecto perro de trabajo para ser ampliamente usado en la cría, no necesita ir a exposiciones.”

¿Puede probar el estándar su utilidad e la selección de los ejemplares aptos para el trabajo de: guardia, defensa, rastreo, trabajo policial, salvamento, etc... así como también para la función original de la raza, el cuidado y pastoreo de rebaños de ovejas?

Antes de puntualizar el estándar debemos entender el perro pastor alemán como un perro:

- Mediano, ligeramente alargado.
- Ágil.
- Resistente a los cambios climáticos.
- Trotador infatigable en recorridos de largas distancias.
- Raza de trabajo, ovejero, guardián, de gran versatilidad.
- Inteligente y adiestrable.
- Noble, equilibrado, afectuoso protector de la familia, desconfiado con los extraños.

Antes de desarrollar el estándar, puede notar el lector que el texto de las letras cursivas corresponde a los comentarios. Así mismo no han sido enumerados TODOS los defectos de cada parte del perro, sino solo las más frecuentes.

ESTANDAR:

Apariencia General.

El perro Pastor Alemán es un perro tamaño mediano, levemente estirado de cuerpo, fuerte, de buena musculatura, con huesos secos y de estructura firme.

Medidas y Proporciones Importantes.

La altura de la cruz en los machos: 60 – 65 cm. En las hembras: 55 – 60 cm. La longitud del cuerpo sobrepasa la medida de la altura de la cruz por aproximadamente 10 – 17%


Temperamento/Comportamiento.

El perro Pastor Alemán es de temperamento equilibrado, con nervios firmes, seguro de si mismo, totalmente desenvuelto (excepto cuando está provocado) y totalmente benigno; al mismo tiempo debe ser atento y fácil de entrenar. Debe poseer valor, instinto de combate y rudeza para poder ser apropiado como compañero, guardián, perro de protección, de servicio y de pastor.

Cabeza.

Tiene forma de cuña y es en proporción con el largo del cuerpo (su largo es aproximadamente 40% de la altura de la cruz), sin parecer ni tosca ni alargada. En su apariencia general debe ser seca y moderadamente ancha en medio de las orejas. Vista por delante y por los lados, la frente es levemente arqueada y sin o con un surco mediano poco marcado.

La proporción entre la región craneal y la facial debe ser de 50% a 50%. El ancho de la región craneal es casi igual que su largo. Vista desde arriba, la región craneal va disminuyendo uniformemente desde las orejas hacia la nariz, dejando una depresión fronto-nasal no muy notoria e inclinándose en el hocico que tiene forma de cuña. Los maxilares superiores e inferiores están fuertemente desarrollados. La caña nasal es recta, cualquier abultamiento o hundimiento es indeseable. Los labios, de color oscuro, son firmes y bien adheridos.



La longitud de la cabeza debe ser aproximadamente al 40% de la altura a la cruz, medida desde la parte exterior de la nariz hasta la apófisis occipital externo, por otra parte, el Pastor Alemán es un perro MESOCEFALO, por lo tanto, el ancho de la cabeza será igual a la mitad de la longitud total de la misma.

La línea superior del hocico debe ser paralela a la línea superior del cráneo (cabeza ortoide).

Defectos más frecuentes: cráneo estrecho, hocico desproporcionalmente alargado y maxilares débiles.

Nariz.


Debe ser negra.

Dentadura.

Debe ser fuerte, sana y completa (42 dientes correspondiente a la fórmula de dientes). El perro Pastor Alemán tiene una mordida en tijera, de manera que los incisivos superiores cubren a los inferiores en contacto estrecho. Una mordida en pinza, un prognatismo superior o inferior, así como grandes

espacios entre los dientes (lagunas) son faltas. Igualmente, defectuoso es el alineamiento recto de los incisivos. Los huesos maxilares y mandibulares deben estar fuertemente desarrollados de manera que los dientes estén hondamente encajados en el arco dental.

Defectos más frecuentes:



- *Prognatismo superior*
- *Ausencias dentarias.*
- *Irregular colocación de incisivos*
- *Mordida en pinza*
- *Prognatismo inferior.*

OJOS.

De tamaño mediano, almendrados, colocados oblicuamente y nunca sobresalientes. Su color debe ser lo más oscuro posible. Ojos claros penetrantes son indeseables ya que afectan la expresión del perro.

Defectos más frecuentes:

- Ojos claros.

Orejas.

El perro Pastor Alemán tiene las orejas de tamaño mediano, erectas, abiertas hacia adelante y llevadas de manera uniforme (ni volteadas, ni llevadas hacia los lados). Son puntiagudas con el pabellón dirigido hacia el frente. Orejas dobladas en la punta o caídas son defectuosas. Orejas echadas para atrás, en movimiento o en reposo, no se toman como faltas.

Defectos más frecuentes:

- *Defectos de firmeza: Orejas débiles, orejas caídas.*

- *Defectos de colocación: orejas no paralelas (abiertas o mal colocadas).*


Cuello.

El cuello debe ser fuerte, bien musculado y sin papada. Su angulación con el cuerpo (horizontalmente) es aproximadamente 45°.

Importante para el trabajo de rastreo, trabajo de protección y mordida (impactos en la manga de ataque, sacudidas firmes, etc)


Defectos más frecuentes:


- *Cuello largo y muy vertical = "cuello de cisne"*
- *Cuello corto.*



CUERPO

La línea superior corre sin interrupción desde la implantación del cuello sobre la cruz bien definida y sobre la espalda muy ligeramente inclinada hasta la grupa, también levemente inclinada. La espalda es firme, fuerte y bien musculada. El lomo es amplio, fuertemente desarrollado y bien musculado. La grupa debe ser larga, inclinada ligeramente (aproximadamente 23° de la línea horizontal) y continuar hacia la línea de la cola sin interrumpir la línea superior.





La cruz está formada sobre las apófisis espinosas de las 1ras vertebras dorsales y con los músculos y ligamentos que allí se insertan. Debe ser alta y bien destacada.

Función: Sujetar bien los omóplatos y los cuartos delanteros a través de los músculos y ligamentos.

Importante para el movimiento del trote, el balance, la resistencia y para soportar bien los impactos al caer (saltos).

Omoplatos y humero largos bien angulados y apófisis espinosas (1ras vertebras dorsales) bien destacadas dan origen a cruces altas y mayor amplitud de zancada.

Sin embargo, un perro con cruz muy alta puede ser motivo de:

Humeros largos y omoplatos largos, con angulaciones inadecuadas, o angulaciones excesivas de los miembros traseros.

Defectos más frecuentes:

- Cruz plana
- Cruz hundida
- Cruz corta

Espalda (dorso): Corresponde a las vértebras dorsales después de la cruz (vertebras torácicas), y a los músculos que allí se insertan. Firme, recta o muy levemente convexa.

Función: transmisión del movimiento.

Defectos más frecuentes:

- Espalda débil y larga
- Dorso cedido, cóncavo o “ensillado” (lordosis)
- Espalda muy convexa (cifosis).

Lomo: sección correspondiente a las vértebras lumbares y a los músculos.

Defectos más frecuentes:

- Lomo largo
- Lomo convexo o encarpado.

Grupa: formada por pelaje, piel, músculos y ligamentos sobre el hueso iliaco o pelvis. La valoración de la grupa se realiza siempre a través de las partes externas, es decir, el ángulo y la silueta que forman los músculos y la piel. La grupa se mide en cuanto a inclinación y largo desde la tuberosidad iliaca – aquellas protuberancias que se notan especialmente en los ejemplares flacos-, hasta la tuberosidad isquiática –base ósea sobre la que se apoyan un ejemplar sentado.

La grupa de los Pastores Alemanes se desarrolla y posiciona hasta los 2 años de edad.

Importancia: muy importante en el caminar, trotar, saltar y galopar.

Función: Sirve de agente de transmisión de la propulsión y el empuje de los cuartos traseros. Eleva e impulsa hacia adelante los cuartos traseros en la locomoción.

Largo: Longitud media de 18,3 cm con una máxima de 20 cm y una mínima de 17.

Defectos más frecuentes:

- Grupa corta
- Grupa muy caída
- Grupa muy horizontal
- Grupa seca o descarnada (poca musculatura).

Pecho: Moderadamente amplio con el esternón lo más largo posible y bien notorio. La profundidad de pecho debe tener 45-48% de la altura de la cruz. Las costillas deben de ser moderadamente redondeadas. El pecho en forma de barril o plano se considera una falta.

Defectos más frecuentes:


- Pecho muy profundo (afecta la resistencia, el perro cae adelante en el movimiento).
- Pecho poco desarrollado (inestabilidad en los cuartos delanteros).

Cola: Llega por lo menos hasta el corvejón, pero sin sobrepasar la mitad del metatarso. Tiene el pelo más largo en la parte inferior. En reposo, le lleva colgante con una ligera curva. Cuando el perro está en movimiento o en atención, lleva la cola más alta, pero sin sobrepasar la línea horizontal. Se prohíben operaciones correctivas.

- *Defectos de forma: forma de gancho o anzuelo, enroscada.*
- *Defectos de porte: llevada por encima de la línea horizontal todo el tiempo, inclusive en estado de reposo, cola muerta.*
- *Defectos de longitud: cola corta.*
- *Defectos de colocación: cola de inserción alta.*

EXTREMIDADES.

Miembros Anteriores: Vistos de todos lados, los miembros anteriores son rectos; vistos de frente, son absolutamente paralelos. El omoplato y el brazo son de la misma longitud, firmemente pegados al cuerpo por medio de una buena musculatura. La angulación ideal entre el omoplato y el brazo es de 90°, pero generalmente de 110°. Los codos no deben estar vueltos ni hacia afuera, ni hacia adentro, estando el perro en reposo o en movimiento. Los antebrazos vistos desde cualquier lado, son rectos y paralelos entre sí, secos y bien




musculados. El metacarpo tiene una longitud de aproximadamente 1/3 del antebrazo y forma una angulación con este de aproximadamente 20-22°. Un metacarpo demasiado inclinado (más de 22°) o demasiado recto (menos de 20°) perjudica la capacidad de trabajo del perro, sobre todo su resistencia.

Funciones:

- Al aterrizar detienen las fuerzas del movimiento hacia abajo y hacia adelante y absorben el impacto.
- Soportan el peso
- Elevan e impulsan el perro hacia delante en el movimiento.
- Propulsan en las vueltas o curvas.
- Combaten las fuerzas de desplazamiento laterales junto con los cuartos traseros cuando el perro se mueve en línea recta.

Defectos más frecuentes:

- Defectos de ángulos: humero empinado (> de 110 grados de ángulo con el omoplato), metacarpo recto, metacarpo muy inclinado.
- Defectos de longitud: humero corto, antebrazo corto.
- Defectos de musculatura y firmeza: codos sueltos, metacarpos débiles.
- Defectos de forma: antebrazos curvos.
- Defectos de colocación: falta de paralelismo entre los antebrazos, rotados hacia fuera o hacia dentro.



Se denomina “cañolismo” a la tendencia a meter los pies hacia dentro y se denomina “mancinismo” a la tendencia a desviarlos hacia fuera.

Pies delanteros: Redondeados, compactos, con dedos arqueados. Las almohadillas deben ser firmes, pero no frágiles. Las uñas son fuertes y de color oscuro.

Defectos más frecuentes:

- Pie de pato, dedos abiertos.
- Patas de liebre, dedos largos y nudillos planos.
- Pie de gato, dedos muy cortos, anchos y con nudillos destacados.
- Uñas claras.

Miembros Posteriores: La posición de los miembros traseros, vistos desde atrás paralelos uno con otro, debe ser ligeramente recogida. El muslo y la pierna son casi de la misma longitud y forman un ángulo de aproximadamente 120°. Los muslos son fuertes y bien musculados. Los corvejones son fuertes y firmes; el metatarso está en posición perpendicular debajo del corvejón.

Funciones:


- Soportar peso

- Absorben el impacto al aterrizar.
- Elevan.
- Propulsan o empujan a través de los poderosos músculos desde un estado de máxima flexión hasta la máxima extensión.
- Importantes para asegurar una parada o posición natural en un tiempo prolongado.

Defectos más frecuentes:

Defectos de ángulos:


- Sobreangulado
- Poco angulado
- Defectos de colocación: (falta de paralelismo)
- Corvejón de vaca o vacunismo (aplomos torcidos hacia fuera y corvejones muy juntos)
- Cañolismo: aplomos torcidos hacia adentro y corvejones hacia afuera.
- *Defectos de longitud:*
- Tibias (piernas) muy largas en comparación con el largo del fémur (muslo).
- *Defectos de musculatura y firmeza:*
- Muslos poco musculados.
- Metatarsos débiles.
- Corvejones sueltos que rotan al movimiento.



Pies traseros: Compactos, levemente arqueados; almohadillas duras de color oscuro; uñas fuertes, arqueadas e igualmente de color oscuro.

Movimiento:

El Pastor Alemán es un perro trotador. La angulación y longitud de las extremidades deben estar bien relacionadas que, sin alteración notoria de la línea superior, el perro pueda empujar la extremidad posterior bajo toda la longitud del cuerpo y alcanzar con la anterior la misma distancia. Cualquier tendencia a una sobreangulación de las extremidades traseras disminuye la firmeza y resistencia y, consecuentemente, la habilidad del perro para su utilidad. Correctas proporciones estructurales y buenas



angulaciones dan como resultados un andar de largo alcance y plano sobre el suelo que da la impresión de una locomoción realizada sin esfuerzo. Cabeza echada hacia adelante y cola ligeramente alzada resultan en un trote tranquilo y fluido, mostrando una línea curva suave e ininterrumpida que va desde las puntas de las orejas sobre el cuello y la espalda, hasta la punta de la cola.

Transmisión del movimiento:

Propulsión desde los miembros traseros, elevando y empujando desde la máxima flexión a una misma extensión.




FIG. 91-6 The flying trot shows two suspended phases of this gait cycle.


Transmisión desde la grupa de esas fuerzas hacia el lomo y la espalda


A través de la espalda conducir la fuerza de movimiento hacia delante.

Recibir los cuartos delanteros esa fuerza, dirigirla hacia delante en máxima extensión, aterrizar y soportar el impacto en el suelo.

Defectos más frecuentes de movimiento:

- Caer adelante
- Amplitud de pasos limitada
- Desbalance.
- Falta de resistencia.
- Falta de paralelismo (ver dibujos)
- Falta de empuje.
- Línea dorsal oscilante





¿Qué defectos estructurales pueden afectar alguna (s) fase (s) del movimiento?

Cuartos traseros: Sobreangulación, falta de angulación, falta de firmeza de ligamentos, pobre desarrollo muscular, corvejones de vaca, aplomos torcidos hacia adentro, corvejones muy largos, displasia coxofemoral.

Grupa: corta, muy caída, horizontal.

Lomo: largo y débil, cedido, encarpado (muy convexo).

Dorso o espalda: larga, débil, pobre desarrollo muscular, dorso cedido, cifosis marcada, sobrepeso.

Cruz: plana, baja, corta, sin musculatura.

Pecho: en barril, demasiado lleno y profundo, sobrepeso, demasiado ovalado y angosto, de pobre desarrollo muscular.

Cuartos delanteros: humero más corto que el omoplato, humero empinado (ángulo > de 110° entre el humero y el omoplato), omoplato mal angulado con la línea horizontal, pobre musculatura, falta de firmeza en los ligamentos, codos aplastados al pecho, codos sueltos, codos sin firmeza que rotan, displasia de codo, falta de paralelismos en los antebrazos, antebrazos cortos, antebrazos curvados, metacarpos rectos, metacarpos cedidos y débiles, dedos abiertos.

Cualquier desproporción de los miembros, espalda, lomo, y pecho. Perros muy largos o muy cortos.

Falta de balance: cuartos traseros bien angulados + cuartos delanteros mal angulados (o viceversa), miembros traseros con correctas dimensiones + miembros delanteros cortos (o viceversa).

Perros muy grandes.

Perros con sobrepeso.

También pueden influir defectos en aquellas partes que actúan como elementos de equilibrios, compensatorios, o de balance, como el cuello y la cola. Cuello corto, cuello demasiado largo, cuello vertical o de cisne, cola muy larga, cola enroscada, cola muerta.

Cualquier patología pulmonar, ósea, cardiovascular, neurológica, metabólica, etc que disminuya la resistencia del ejemplar.

Piel:

Debe ser holgadamente ajustada, sin formar pliegues.

PELAJE

Características del Pelo: El pelaje correcto de perro Pastor Alemán es un pelo doble (Stockhaar) con lanilla interna. El pelo externo debe ser lo más denso posible, recto, duro y bien pegado al cuerpo. La cabeza e incluso el interior de las orejas, partes anteriores de las extremidades, pies dedos están provistos de los pelos más cortos; en el cuello, el pelo es levemente más largo y denso. En la parte posterior de las extremidades el pelo es más largo hasta llegar a las articulaciones carpianas y tarsianas. El pelaje forma “pantalón” moderado atrás de los muslos.

Color del pelaje: Negro con marcas de color café-rojizo, marrón, amarillo y hasta gris claro; totalmente negro o gris; los perros grises son matizados de negro, con manto y mascara de color negro. Se toleran pero no son deseables pequeñas manchas blancas discretas en el pecho, así como los colores muy claros en las partes internas. En todos los tipos de color, la trufa debe ser negra. Perros sin máscaras, ojos claros y de expresión penetrantes, manchas caras o blanquecinas en el pecho y en las partes internas, como también las uñas claras y un color rojo-blanco en la punta de la cola son considerados con falta de pigmentación. La lanilla interna tiene un tono grisáceo claro. El color blanco no es permitido.

Defectos más frecuentes:

- Falta de pigmentación.

Tamaño y Peso:

Machos: Altura a la cruz: 60 - 65 cm. Peso: 30 – 40 kg

Hembras: Altura a la cruz: 55 – 60 cm. Peso: 22 – 32 kg

Faltas:

Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse como falta y la gravedad de esta se considera en proporción al grado de desviación del estándar.

Faltas Graves.

Cualquier desviación de la norma de perfección racial descrita anteriormente que afecta la capacidad de utilidad del perro.

Orejas: implantaciones demasiado bajas y a los lados, orejas dobladas, volteadas y llevadas hacia los lados, erectas sin firmezas.

Faltas de pigmentación importantes.

Firmeza general muy reducida.

Faltas dentales: cualquier desviación de una mordida de tijera y de la fórmula de dientes, si no está incluida en las faltas eliminatorias mencionadas a continuación.

Faltas Eliminatorias.

Debilidad de carácter, perros mordedores y débiles de nervios.

Perros con defectos desfigurando las orejas o la cola.

Perro con malformaciones.

Perros con faltas de dientes:

1 premolar 3 y 1 diente adicional, ó

1 colmillo, ó

1 premolar 4, ó

1 molar 1, respectivamente molar 2, ó

Un total de 3 dientes o más faltantes.

Perros con defectos en los maxilares:

Más de 2 mm de prognatismo superior, prognatismo inferior.

Mordida en pinza en toda el área de los incisivos

Perros de tamaño mayor o menor de 1 cm

Albinismo

Color blanco de pelo (aunque tenga ojos y uñas oscuras),

Pelo largo (capa externa larga y suave sin lanilla interna, usualmente partiéndose en una raya sobre la línea de la espalda, mechones o flecos en las orejas, extremidades y cola).

Nota: los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto.

Como un comentario adicional hay que destacar que son de extrema importancia los defectos que alteran la tipicidad de la raza, falta de una diferenciación manifiesta de los caracteres sexuales secundarios, como aquellos donde se desvía la apariencia característica de Pastor Alemán.

Además de conocer los defectos o faltas graves, debemos considerar la posible "alta heredabilidad del defecto" como un factor limitante o excluyente de suma influencia en la cría.

Eduardo Monroy